


画面の拡大率

Excel では、下図のように、画面上は正しい比率の画像なのに、印刷すると比率が変わり、画像がぺしゃんこになってしまう現象があります。



これは、Excel がパソコンの「画面の拡大率」の影響を受けるためです。Excel の場合、画面の拡大率が 100% のパソコンでないと画像が正しい比率で印刷されません。


しかし、市販されているパソコンは拡大率が 125% や 150% のものがあります。

もし、Excel の画像が印刷時につぶれてしまうようでしたら、下の手順で設定を変えると、正しい比率で印刷されるデータを作れるようになります。

ただし、パソコンのアイコンやテキストが小さくなるため見づらくなることをご承知おきください。

Windows 8.1 でのやり方です。

1	<p>A screenshot of the Windows 8.1 desktop background. A right-click context menu is open, and the option '画面の解像度(C)' (Screen Resolution) is highlighted with a red rectangle. The number '8' is visible in the bottom right corner of the screenshot.</p>	<p>パソコンのデスクトップ画面のどこでもいいので、右クリック。 「画面の解像度」をクリック。</p>
2	<p>A screenshot of the Windows 8.1 '画面の解像度' (Screen Resolution) control panel window. The window title is '画面の解像度'. Under the 'ディスプレイ表示の変更' section, there are settings for 'ディスプレイ(S):', '解像度(R):', and '向き(O):'. At the bottom of the window, the link 'テキストやその他の項目の大きさの変更' is highlighted with a red rectangle. The number '1' is visible in the top left corner of the screenshot.</p>	<p>「テキストやその他の項目の大きさを変更」をクリック。</p>

<p>3</p>		<p>「すべてのディスプレイで同じ拡大率を利用する」にチェックを入れます。</p>
<p>4</p>		<p>「小-100%」を選択して、「適用」をクリック。</p>
<p>5</p>		<p>設定を変えるためには、一度サインアウト（ログアウト）する必要があります。保存していないファイルなどがなければ、「今すぐサインアウト」をクリック。</p>

これで、Excel の画像が印刷時につぶれることはなくなります（ただし、画面は見づらくなります。）

なお、拡大率が 125% や 150% で作ったデータは、100% に設定を変更しても画像はつぶれたままです。100% で作って、100% で印刷しなくてはなりません。